

Giriş

Tarım faaliyetinin amacı yüksek ve kaliteli verim elde etmektir. Bu, hem çiftçi ailesinin ekonomik gelişmesine, hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlar.

Yüksek ve kaliteli üretim amacına ulaşmada en önemli adımlardan birisi gübrelemedir. Gübreleme işleminin yeterli ve dengeli olması çok önem taşıyan bir husustur.

Daha önce bilinçli bir gübreleme yapılmamış bahçelerde, seralarda ve her türlü yetiştiricilik yapılan alanlarda sistemli bir gübreleme programına, toprak-yaprak analizleri ve gübre kayıt defteri ile başlanmalıdır.

Kazançlı bir gübreleme için gübrenin cinsi, bitkinin ihtiyacı, gübrenin uygulama şekli ve zamanı çok önemlidir. Bununla ilk adımı toprak ve yaprak analizi yaptırmaktır.

Analiz sonucu tavsiye edilen gübre çeşit ve miktarlarına ve zamanlamasına uyulduğu takdirde gübrelemeden beklenen faydalar gerçekleşir. Toprakta mevcut bitki besin maddelerinin miktarını ve bitkilere yararlılık düzeylerini güvenilir bir şekilde belirlemek ve önerilerde bulunmak gerekir.

Toprak Örneği Alma Zamanı :


Toprak örnekleri, **meyve bahçeleri** ve **bağlarda** yaprak örneklerinin alındığı tarihte; **tarla bitkileri**, **sera sebzeleri** ve **süs bitkilerinde** ise ekim ve dikimden **1 ay önce** alınmalıdır.

Toprak Örneği Alınma Şekli

Alınacak örnek araziye en iyi şekilde temsil etmelidir. Arazi içerisinde farklılıklar mevcut ise (toprak rengi, eğim, toprak yapısı, verim farklılıkları gibi) bunların sınırları tespit edilmeli ve her farklılık kendi içinde temsil edilecek şekilde, farklılıklar kadar ayrı ayrı örnek alınmalıdır.

Araziden toprak örneği almak için ;

Bel veya kürek, örnekler kaç farklı derinlikten alınacaksa o kadar sayıda torba etiket gibi alet-ekipman gereklidir. Örnek alma işlemi, arazide, zik-zak hatlar üzerinde yapılmalıdır. Bu hatlar üzerinde arazinin büyüklüğüne göre, 8-10 yerinden örnekler alınmalıdır.



Meyve bahçelerinden toprak örnekleri ağacın taç izdüşümünden alınmalıdır.

Örnek alınacak noktanın bitki artıkları ve yüzeydeki diğer kalıntılar temizlenmelidir.

Burada “V” şeklinde bir çukur açılır. Çukurun bir yüzeyi düzeltilir. Düzeltilen yüzeyden **3-4 cm.** kalınlıkta bir toprak dilimi alınır.



Arazi büyüklüğüne göre 8-10 noktadan alınan topraklar örnekleri temiz bir yerde karıştırılır. Bu karışımdan 1-1,5 kg kadar toprak örneği torbaya konularak etiketlenir.

Etiket üzerine arazi sahibinin adı soyadı, adresi, arazinin bulunduğu yer, arazinin büyüklüğü ve toprak örneğinin alındığı derinlik (0-30 cm vb.) yazılmalıdır. Parseller ile ilgili bilgi formları doldurulmalıdır.

Gübreleme amaçlı rutin toprak analizi için **0-30 cm** derinlik yeterlidir. Fakat, zaman zaman (3-4 yılda bir kez) daha derinlerden (**0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm**) toprak örnekleri alınarak ayrıca analiz edilmelidir.

Yeni bir bağ tesisi için toprak örneği 0-30, 30-60 ve 60-90 cm. derinliklerden alınmalıdır.

Yeni bir meyve bahçesi tesisi için **0-30, 30-60, 60-90 ve 90-120 cm.** derinliklerden alınmalıdır.

Her Yerden Toprak Örneği Alınmaz

Su birikintisi olan yerlerden, Çukur ve tümsek noktalardan, Yol ve çit kenarlarından, Çamurlu yerlerden, Hayvan yatmış yerlerden, Harman yerlerinden, Gübre yığını olan yerlerden, Damla sulama damlalıklarının geçtiği yerlerden, Çeşitli artıkların yakıldığı veya Çeşitli kalıntılar olan yerlerden toprak örneği alınmaz.

Toprak analiz sonuçları mutlaka yaprak analiz sonuçları ile birlikte ele alınmalıdır. Etiketlenen toprak örnekleri en kısa zamanda Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Bölge Yaprak ve Toprak laboratuvarına analiz için ulaştırılmalıdır

🏠: Karataş Mahallesi Yeni Kayseri Yolu
Bulvarı 22/8 Cevdetiye Beldesi
80000, Merkez / OSMANİYE




<https://arastirma.tarimorman.gov.tr/osmaniye/tai>

@: osmaniye@tarimorman.gov.tr

☎: 0 328 813 91 98

📠: 0 328 813 91 97



T.C.

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü
Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
OSMANİYE



TOPRAK ANALİZLERİ İÇİN
ÖRNEK ALINMASI

Osman Emin ÇULHA
Ziraat Mühendisi